

Backup FTP su Nas Soluziona

- [1. Configurazione Sql Backup Master](#)
- [2. Configurazione UCG Ubiquiti](#)
- [3. Configura NAS](#)

1. Configurazione Sql Backup Master

1. Seleziona il DataBase

The screenshot shows the 'Editor backup database' window. The 'Origine' (Source) section on the left shows the current database as 'SRVSOLUZIONE\SOLUZIONE2...' and a list of databases. 'SoluzioneCoreDB' is selected with a size of 16,0 MB. The 'Destinazioni (0)' (Destinations) section on the right is empty, with a message indicating that at least one destination is required. The 'Configurazione processo' (Process configuration) section shows the backup is enabled, scheduled, and running as 'NT AUTHORITY\SYSTEM'. The backup name is 'Nuovo backup database' and the description is 'Opzionale (mostrato nell'elenco)'. The index order is set to 100. A warning message at the bottom states 'Pianificazione sospesa durante modifica.' (Scheduling suspended during modification).

Editor backup database

Origine

Corrente: SRVSOLUZIONE\SOLUZIONE2...

☐ Tutti i database utente

☐ Applica esclusioni (0 definite)

☐ Mostra database sistema

☒ SoluzioneCoreDB 16,0 MB

Destinazioni (0)

È necessaria almeno una destinazione di backup.
Fai clic sul pulsante **Aggiungi** per configurare una destinazione di backup.

Configurazione processo

Stato: ☒ **Abilitato**

Pianificazione: ☒ **Inattivo**

In esecuzione come:

Notifiche: ☒ **Abilitato**


Nome backup:

Descrizione:

Indice ordinamento:

Pianificazione sospesa durante modifica.

2. Imposta la Destinazione



La Directory remota deve essere simile a questa:

/share/CACHEDEV1_DATA/AREAFTP/{NomeCliente}/DBSQL

Deve essere già presente sul NAS:

\\192.168.100.251\areaftp\{NomeCliente}\DBSQL

3. Configura il Processo

☒ Configurazione processo

Stato:  [Abilitato](#)

Pianificazione:  [Compl: 12 ore](#)

In esecuzione come:  [NT AUTHORITY\SYSTEM](#) 

Notifiche:  [Abilitato](#)

Nome backup:

Descrizione:

Indice ordinamento:   

 **Pianificazione sospesa durante modifica.**

 Aiuto

 Salva

Annulla

Pianificazione Riprova in caso di errore

- ☒ Backup completo ogni 12 hrs ▼ ▲ a partire dal 09/09/2026 20:00 📅
- ☐ Backup differenziale ogni 4 hrs ▼ ▲ 0 mins ▼ ▲ (dopo il backup completo)
- ☐ Backup log ogni 1 hrs ▼ ▲ 0 mins ▼ ▲ (dopo il backup completo)

⚙️ Opzioni avanzate ▲

- Data/ora fine: Inserisci data (lascia vuoto per illimitato) 📅 (opzionale)
- Giorni della settimana: ☐ Dom ☒ Lun ☒ Mar ☒ Mer ☒ Gio ☒ Ven ☒ Sab
- Giorni del mese: 📅 Scegli giorni ▼
- ☒ Esegui tra: 09:00 🕒 e 23:00 🕒
- ☒ Esegui backup di ripristino se mancati negli ultimi: 1 giorno/i 🕒

📶 Piano di esecuzione stimato

mercoledì 9 settembre 2026 09:00	Completo
mercoledì 9 settembre 2026 21:00	Completo
giovedì 10 settembre 2026 09:00	Completo
giovedì 10 settembre 2026 21:00	Completo

📅 Seleziona modello

🔄 Ripristina predefiniti

? Aiuto

💾 Salva

Annulla

2. Configurazione UCG Ubiquiti

Entrare in: <https://192.168.1.1/>

Abilita l'IP del SERVER dove è installato SQLBackup Master per accedere alla rete Soluziona

The screenshot displays the UniFi Network application interface. On the left, a sidebar menu shows various network settings. The main panel is titled 'IP Abilitati SFTP' and contains a table of configured IP addresses. A blue circle highlights the 'Indirizzo' field in the 'IP Abilitati SFTP' section, and a blue arrow points to the 'Crea Nuovo' button. The table lists the following IP addresses:

Nome	Indirizzo	Conteggio
IP Abilitati SFTP	77.43.44.98	8
IP VPN	192.168.3.11	1

The 'Indirizzo' field is currently empty, and the 'Crea Nuovo' button is highlighted with a blue arrow. The 'IP Abilitati SFTP' section also includes a 'Tipo' dropdown menu with options: IPv4, IPv6, Dominio, and Porta. The 'Indirizzo' field is labeled 'Indirizzo IPv4, Subnet o Range'.

3. Configura NAS

Entrare in:

<http://192.168.100.251:8080/cgi-bin/>

-->Pannello di Controllo

--> Sicurezza

Pannello di controllo

ControlPanel

Sistema

Privilegi

Rete e servizi file

Applicazioni

Impostazioni generali

Archiviazione e snapshot

Sicurezza

Hardware

Alimentazione

Centro notifiche

Aggiornamento firmware

Backup/Ripristino

Dispositivi Esterni

Stato del sistema

QuLog Center

Monitor risorse

Centro licenze

Elenco consentiti/non consentiti

Protezione accesso IP

Protezione accesso account

Certificato SSL e Chiave privata

Politica sulla password

Verifica in 2 passaggi

☐ Consenti tutte le connessioni

☐ Nega connessioni dall'elenco

☒ Consenti connessioni solo dall'elenco

Consentire o negare le connessioni da indirizzi IP e domini di rete aggiungendoli all'elenco. [Per saperne di più.](#)

Aggiungi

Rimuovi

☐	Genere	Indirizzo IP o dominio di rete	Tempo rimasto per il blocco dell'IP
☐	Idirizzo IP singolo	217.61.36.16	—
☐	Idirizzo IP singolo	178.175.242.229	—
☐	Idirizzo IP singolo	172.213.217.79	—
☐	Intervallo IP	192.168.100.1 - 192.168.100.254	—
☐	Intervallo IP	192.168.110.1 - 192.168.110.254	—
☐	Intervallo IP	192.168.1.1 - 192.168.1.254	—
☐	Idirizzo IP singolo	89.46.196.67	—
☐	Idirizzo IP singolo	195.134.183.226	—
☐	Idirizzo IP singolo	77.43.44.90	—

Applica

Aggiungi l'IP Pubblico del server dove è installato SQL Backup Master per permettergli il salvataggio del backup.

Digitare l'indirizzo IP o il dominio di rete



☒ Indirizzo IP singolo

Indirizzo IP: . . .

☐ Specificare l'indirizzo IP di alcune reti tramite l'impostazione dell'indirizzo IP e del netmask

Indirizzo IP: . . .

Netmask: . ▼ . ▼ . ▼

☐ Intervallo IP

IP iniziale: . . .

IP finale: . . .

Crea

Annulla