Home e menu

Percorso: ☰ **Menu** → **Home**, /home.


La Home mostra il cruscotto della cassa e, se collegata a un evento, il riepilogo delle altre postazioni.

Aprire le funzioni

Premi **Apri menu** in alto a sinistra e scegli una voce. Tocca l’area esterna per chiudere il pannello.

- **Home**: cruscotto di incassi, comande e articoli.
- **Stampante**: parametri Epson, prefisso cassa, barzellette e pulizia dei contatori articoli.
- **Impostazioni**: catalogo, menu, disponibilità e condivisione della configurazione.
- **Prenotazione**: inserimento, importazione e modifica delle prenotazioni.
- **Ordine**: preparazione e stampa delle comande.
- **Spese**: anticipi, rimborsi e scambio delle spese.

Collegamento al server è raggiungibile dai link presenti nelle pagine o tramite /collegamento; non è una voce del menu laterale verificato.



Il menu permette di raggiungere Stampante, Impostazioni, Prenotazione, Ordine e Spese. Clicca sull’immagine per ingrandirla.

Senza evento selezionato

Sono mostrati **Incasso di questa cassa** e **Comande stampate**. Il messaggio indica se occorre collegare la postazione o scegliere un evento per confrontare le casse.

Con un evento selezionato


Controlla nome evento, periodo, azienda e data dell’ultimo aggiornamento.

- **Incasso attuale**: somma degli importi delle comande registrate dalle casse visibili.
- **Comande stampate**: numero delle stampe riuscite; lo scontrino medio è l’importo diviso per le comande.
- **Prenotazioni da stampare**: prenotazioni locali non completamente stampate, sul totale caricato in questa cassa.
- **Casse attive**: casse del riepilogo con un aggiornamento ricevuto negli ultimi due minuti.

L’incasso deriva dagli importi degli ordini stampati: non viene registrata una conferma separata del pagamento.

Premi **Aggiorna** per rileggere i dati. La Home ripete il controllo ogni 20 secondi mentre resta aperta. Se il server non risponde, viene mantenuto l’ultimo riepilogo disponibile e compare **Non aggiornato** o un messaggio di errore.

In **Situazione casse** leggi nome, ultimo invio, comande e incasso. **Non attiva** significa che l’ultimo invio è più vecchio di due minuti. Poiché una cassa senza variazioni non reinvia gli stessi totali, questa indicazione non prova che il dispositivo sia spento o disconnesso.



Home dell’evento dimostrativo: i riepiloghi in alto e, sotto, gli articoli stampati e mancanti. Clicca sull’immagine per ingrandirla.

Articoli stampati e mancanti

Il pannello usa i dati di questa cassa. Gli articoli contenuti nei menu sono scomposti e sommati agli stessi articoli venduti singolarmente.

- **Prenotati**: pezzi richiesti nelle prenotazioni locali, inclusi i componenti dei menu.
- **Stampati**: pezzi delle prenotazioni già stampati.
- **Da stampare**: differenza tra prenotati e stampati, con minimo zero.
- **Fuori pren.**: pezzi stampati oltre quelli attribuiti alle prenotazioni, con minimo zero.
- **Disp. non pren.**: quantità disponibile impostata nel catalogo meno tutti i pezzi prenotati e quelli stampati fuori prenotazione.

Esempio: 100 pezzi disponibili, 60 prenotati e 10 stampati fuori prenotazione lasciano 30 pezzi non prenotati. Con disponibilità zero compare **–**, perché la disponibilità non è gestita. Un risultato negativo indica un impegno superiore alla disponibilità dichiarata.

Sono elencati gli articoli presenti nel catalogo con quantità prenotate o stampate. Il dato non è una disponibilità complessiva sincronizzata tra casse e non blocca l’inserimento di prodotti nell’ordine.

In questa versione i pannelli **Andamento vendite** e **Menu stampati e mancanti** sono nascosti.

Aggiornamento dell’app

Quando compare **Nuova versione disponibile**, salva i dettagli aperti e completa l’ordine prima di premere **Aggiorna**. L’aggiornamento ricarica l’applicazione.

Revisione #4
Creato 2026-10-09 13:55:45 UTC da Admin
Aggiornato 2026-10-11 21:59:41 UTC da Admin